



Parametrizace iFIS

Systémová dokumentace

ver. 6.6.00

(c) BBM, Duben 2009



BBM spol. s r.o.
397 01 Písek
Kocínova 5
www.bbm.cz

Tel.: 382-209-111
Fax: 382-209-128

Oracle(r) a Oracle logo jsou ochranné známky společnosti Oracle Corporation.

Upozornění

Změna nastavení některých parametrů může mít za následek nefunkčnost části nebo celého systému, rozpad konzistence dat a pod. Porušení pravidel pro nastavování parametrů, jak jsou popsána v této dokumentaci, se považuje za porušení podmínek provozu aplikačního software.

1. Globální parametry

V následující tabulce jsou vypsány veškeré globální parametry aplikace, které mohou být zavedeny v instalovaném systému. Není podmínkou, že v každé instalaci jsou naplněny veškeré vyjmenované parametry.

Zvýrazněné řádky jsou nové od verze 6503.

Ve sloupci **SET** je uvedeno, kdo je oprávněn měnit nastavení parametru:

- X Je zakázáno měnit nastavení ručním vstupem do parametru
- I Nastavuje se výhradně při inicializaci systému
- D Nastavuje dodavatel systému
- S Nastavuje správce systému
- M Nastavuje průběžně metodik uživatele

Úloha	Parametr	Význam	Příklad	Formát	SET
	CFS	Číslo fakulty (aut. převod dat mezi fakultami)	1	Přirozené číslo	I
	DAT_KOMB	Datový kombajn A=implementován, N=neimplementován	N	A/N	D
	DB_NAME	Název databáze, zobrazí se v záhlaví formulářů	REAL	max 4 znaky	S
094	DEFVYD	Přednastavení vydavatele identifikační karty. Smluvený třímístný kód, reprezentující externí aplikaci, do které bude požadavek na výrobu karty exportován a ze které bude po vyrobení karta importována.	UK	text	S
094	DOHLADR	E-mail. adresa obeslaná v případě selhání výměny dat mezi systémem iFIS a použitými externími systémy.	novak@firma.cz	e-mail adresa	S
094	ESRP_K4	Příznak propojení na externí systém řízení přístupu - propojení na systém IMA/K4. Pokud je jako externí řídicí systém použit systém IMA/K4, pak je-li tento příznak nastaven, jsou formuláře VSKARTY_ a VSKUP_ rozšířeny o další položky, specifické pro tento systém (jeho řízení).	+	+ propojen - - nepropojen	D
	HISTORY	Povolení zápisu do historie systému	A	A/N	S
	HIST_INT	Počet dnů uchování historie spouštěných funkcí	14	Přirozené číslo	S
	HR_KONEC	období konce platnosti hospodářského roku	0106	MMRR	M
	HR_POSUN	Počet měsíců posunu KR proti HR (+)(HR+posun)=KR	1		M
	HR_START	období začátku platnosti hospodářského roku	0205	MMRR	M
	ICO_REQ	Nastavení povinnosti vyplnění položky IČO v číselníku organizací	N	A/N	M
	INSTSKLD	Příznak instalace agendy FIS*OBCHOD (sklady)	N	A/N	D
	JAZYK	Jazyk aplikace	CZ	Zkratka pro jazyk CZ/SK	D

Úloha	Parametr	Význam	Příklad	Formát	SET
094	KOMAKT	Legenda položky komentáře aktivace návštěvnické karty. Měla být nastavena tak, aby zaměstnanec, který provádí aktivaci návštěvnických karet, informovala o údajích, které má od osoby návštěvníka vyžadovat a následně je evidovat v systému.	Vydáno komu (příjmení, jméno, rodné číslo)	text	S
	MENA	Měna vlastního státu, default hodnota	CZK	Měna podle číselníku MĚN	D
021	MES1	Registr aktuálního účetního období v Účetnictví	0699	MMRR	I
021	MES2	Registr druhého otevřeného období v Účetnictví	0799	MMRR	X
	MHOSTADR	Adresa SMTP serveru pro odesílání zpráv	Zikova.cvut.cz	SMTP adresa	S
	MHOSTPRT	Číslo portu SMTP serveru	25	Přirozené číslo	S
	MJPOCOBD	Počet účetních období v roce pro modul Majetek	12	1-12	I
	MZUCDTR	Řetězec pro nastavení třídění řádek účetního dokladu z úlohy 046	KONTO,LABEL,NS	systémové názvy datových položek	D
	OBDABI	Počet účetních období pro všechny moduly mimo Majetek	12	1-12	I
	POP3_IP	Adresa POP3 poštovního serveru	192.168.1.2	IP adresa	S
	POP3_PO	Port POP3 poštovního serveru	110		S
012	PROJTEXT	Text poznámky e-mailového varování z registru smluv	Tato zpráva byla vygenerována automaticky z Registru smluv. Nemá smysl zasílat odpovědi odesílateli, všechny odpovědi budou přeposlány na adresu @!SPRAVCE !!!	text	S
	RSGSMLID	Identifikace smlouvy : R=ručně, G=generováním dle nastavení v číselných řadách	G	R/G	S
082	RSMEMA	E-mail odesílatele e-mailových varování	jicipin@bbm.cz	e-mail adresa	S
	RSPNAME	Jméno portálu	pls/portal	Text	I
082	RSPPAGE	Jméno portálové stránky volané z e-mailu	FIS_01.RPT_HLAZK R.show	Text	I
	RSPPORT	Port HTTP serveru pro připojení na portál	7777	Přirozené číslo	I
	RSPSADR	Adresa serveru portálu i s doménou	webfis.cvut.cz	Text	I
	RSPUSE	Povolení používat portál	A	A/N	I
082	RSTEXT	Text poznámky e-mailového varování z registru smluv	Tato zpráva byla vygenerována automaticky z Registru smluv. Nemá smysl zasílat odpovědi odesílateli, všechny odpovědi budou přeposlány na adresu @!SPRAVCE !!!	text	S
091	SPS1PID	Přepínač pro omezení počtu připojených PID k dokladu	N	A/N	S

Úloha	Parametr	Význam	Příklad	Formát	SET
091	SPSALLSU	Povolit/zakázat prohledávání všech (i cizích) spisových uzlů	A	A/N	S
091	SPSCJGEN	generování nového čísla jednacího Tlačítkem (okamžitý zápis) / Zaškrtnutím	T	T/Z	S
091	SPSPRISU	Přístupy na spisové uzly	1	null / 0 / 1 - null -nekontrolovat 0 - zakázat 1 - povolit adresování SU, není-li záznam v TSSUZPRI	S
091	SPSPSW	Heslo k poštovní schránce spisové služby	heslo	text	S
091	SPSSRPS	povolit/zakázat skartační řízení na příručních spisovnách	A	A/N	S
091	SPSUSER	Poštovní schránka spisové služby	sps	text	S
	STAT	Předvyplnění vlastního státu	CZE	Zkratka podle číselníku STÁTU	I
021	UC_ROZV	Typ účtu pro strom rozvahových účtů	Typ účtu 1	Název typu účtu podle číselníku	M
	UC_STAND	Parametr definuje evidenci majetku dle jiných účetních standardů či postupů pro organizaci použitý účetní standard 1 až 2 znaky: U - US GAAP I - IFRS UI - US GAAP i IFRS návěští proměnných daného standardu max 4 znaky: GAAP IFRS automatizovaně počítat a generovat odpisy dle standardu 1 znak: + - počítat - - nepočítat účtovat o generovaných odpisech 1 znak: + - účtovat - - neúčtovat počítat a generovat odpis při vyřazení 1 znak: + - počítat - - nepočítat	UI,GAAP,+,-,IFRS,+,+,+ nebo U,GAAP,+,- (pro US GAAP) I,IFRS,+,+,+ (pro IFRS)	U - US GAAP I - IFRS UI - US GAAP i IFRS GAAP IFRS + - počítat - - nepočítat + - účtovat - - neúčtovat + - počítat - - nepočítat	S
021	UC_VYSL	Typ účtu pro strom výsledkových účtů	Typ účtu 34	Název typu účtu podle číselníku	M
	UKFGRANT	Jen pro UK: Typy akcí s granty přidělovanými rektorátem UK	51,52,53,54,55	Čísla TA oddělená čárkami	M
	US_ERR	Maximální počet neúspěšných pokusů o přihlášení	1	Přirozené číslo	S
	VERZE	Verze systému FIS*	6.4.1	Přirozené číslo	D

Úloha	Parametr	Význam	Příklad	Formát	SET
094	VS_EJTDF	Číslo deníku závazků EJ, na kterou je z IPS směrováno vyúčtování z jednotlivých součástí (Nastavuje se pouze na DB IPS)	100	XXX – číslo deníku závazků EJ	S
094	VS_EJTOF	Číslo deníku pohledávek EJ, na kterou je z IPS směrováno vyúčtování z jednotlivých součástí (Nastavuje se pouze na DB IPS)	200	XXX – číslo deníku pohledávek EJ	S
094	VS_EJZUC	Obsahuje jednoznačný identifikátor EJ, na kterou je z IPS směrováno vyúčtování z jednotlivých součástí (Nastavuje se pouze na DB IPS)	31	XX – číslo ekonomické jednotky	S
094	VS_EMAIL	Obsahuje e-mailovou adresu pro zasílání zpráv z IPS	ips@bbm.cz	e-mailová adresa	S
094	VS_IPS	Přepínač, zda je nainstalován interní platební systém?	A	A/N	S
094	VS_LINKF	Obsahuje název databázové linky z DB IPS do DB iFIS. (Nastavuje se pouze na DB IPS)	název	Název datové linky	S
094	VS_LINKI	Obsahuje název databázové linky z DB iFIS do DB IPS. (Nastavuje se pouze na DB iFIS)	název	Název datové linky	S
094	VS_SEPAR	Přepínač, zda byla provedena oddělená instalace systémů IPS a iFIS	A	A/N	S
094	VS_VAL_T	Přepínač na validaci XML požadavku a odpověď terminálu	A	A/N	S
094	VS_VYMEN	Parametr určuje, zda IPS přebírá data v výměníku. (Nastavuje se pouze na DB IPS)	A	A/N	S
070	VZ_MASK	Použít pro generování čísla veřejné zakázky masku?	A	A/N	S
072	VZM_MASK	Použít pro generování čísla zakázky malého rozsahu masku?	A	A/N	S
	ZS_DMAPO	Nastavení druhu kategorie pro správcovské přístupy do MTZ-Objednávky	PRISTUP_POL		I

2. Lokální parametry

V následující tabulce jsou vypsané veškeré lokální parametry systému aplikace, které mohou být zavedeny v instalovaném systému. Není podmínkou, že v každé instalaci jsou naplněny veškeré vyjmenované parametry.

Zvýrazněné řádky jsou nové od verze 6503.

Ve sloupci **SET** je uvedeno, kdo je oprávněn měnit nastavení parametru:

X	Je zakázáno měnit nastavení ručním vstupem do parametru
I	Nastavuje se výhradně při inicializaci systému
D	Nastavuje výhradně dodavatel systému
S	Nastavuje správce systému
M	Nastavuje průběžně metodik uživatele
U	Uživatel

2.1 Obecné parametry

Úloha	Parametr	Význam	Příklad	Formát	SET
xxx	AUOT2OBD	Automatické otvírání druhého období, vázáno na úlohu a plánovač	A	A/N	S
	DANIDVYV	Parametr pro potlačení tisku daňové rekapitulace pro vystavenou fakturu	145,565,130	XX – interní číslo pro sazbu DPH 0%	M
	DEFA	Přednastavení AKCE v účetních větách	01	Podle číselníku AKCÍ	M
	DEFKP	Přednastavení KP v účetních větách	1	Podle číselníku KP	M
	DEFNS	Číslo zúčtovacího střediska, default hodnota v účetních větách	1	Podle číselníku středisek	M
	DEFTA	Přednastavení TA v účetních větách	1	Podle číselníku TA	M
	GEN_AUTO	Automatické generování mimo pracovní dobu	A	A/N	I
	KONTRDPH	Příznak kontroly účtování DPH při kontaci prvotních dokladů 031,035,032,033	A	A/N	M
	MESG_LOG	Protokolační soubor chyb FIS*Účetnictví	/usr1/fis/fis_mes g.log	Soubor včetně cesty	S
	PRIST_NS	Aktivace odděleného přístupu k datům podle středisek	A	A/N	M
	ROZHRANI	Přepínač, zda je aktivní rozhraní FIS-FACTORY	N	A/N	I
	TYPKURSU	Typ kurzu pro přepočet ze zahraničních měn (Nákup-Střed-Prodej)	S	N/S/P	M

Úloha	Parametr	Význam	Příklad	Formát	SET
	UPDROZVM	Maska pro zpřístupnění aktualizace rozvrhu v podř. EJ	xxxx	znak +.. nelze aktualizovat odnikud -.. lze aktualizovat jen v podřízených x.. lze aktualizovat odkudkoliv	S
	UPDROZVR	Povolení dodatečné opravy analytické části účtu	A	A/N	M
	UZEL	Číslo uzlu sítě	000	Přirozené číslo	I
	VLFIRM	Identifikace vlastní organizace	2255	Systémový údaj, interní číslo organizace	I
	ZNAKVNAK	FACTORY:Znak rozlišení vedlejších pořiz. nákladů	*	Libovolný 1 znak	I

2.2 Parametry tiskových sestav

Úloha	Parametr	Význam	Příklad	Formát	SET
021	DATPRD	Zobrazit v účetních tiskových sestavách místo položky DATUM položku DATPRVDOK	A	A/N	M
031	T_BANPOZ	Dát do pole "Údaje pro vnitřní potřebu příkazce" poznámku z řádku příkazu k úhradě (pouze pro jednu platbu).	A	[A/N]	M
031	T_BANSPJ	Bankovní spojení pro tisky.	0100	Bankovní spojení	M
057	T_BEZCKD	Při tisku etiket majetku zobrazovat/nezobrazovat čárový kód	A	A/N	M
031	T_CISUCT	Číslo účtu pro tisky.	19-9999	Bankovní spojení	M
033	T_DATZDP	Text, kterým lze nahradit „Datum uskutečnění zdanitelného plnění“ při tisku prvotních dokladů		text	M
104	T_DODTXT	Text který, se vypíše na konci dodacího listu (mimo rámeček).	Spis.zn....	Volný text	M
036	T_DPHPOZ	Přepínač A/N, zda se má tisknout na sestavě 258/03601 (Příloha k přiznání DPH – jen daňové doklady) poznámka	A	[A/N]	S
033	T_EKADR	Jestli se bude tisknout adresa odesílatele - dobírka na balík	A	A/N	M
033	T_EKFIS	Text, který se vypíše na konci faktury (mimo rámeček) – grafické tisky	... Oracle ®	Volný text	M
033	T_EKFIRM	Text zobrazující se na místě názvu firmy odesílatele v DOBÍRCE NA BALÍK. Maximálně 141 znaků do 3 řádků.	ČVUT-PTL, Bílá 90, 160 00 Praha 6	Volný text	S
033	T_EKPRIJ	Text, který se na zálohovém listu tiskne pod vlastní adresou např. korespondenční adresa (Nadpis se odděluje středníkem)		Text	M
033	T_EKTXOB	Přepínač tisku na faktuře místo textu "Příkaz/Objednávka" text "Datum objednání"	N	A/N	M
033	T_EKTXD1	Text 1 který se vypíše na konci německé faktury (mimo rámeček).		Volný text	M

Úloha	Parametr	Význam	Příklad	Formát	SET
033	T_EKTXD2	Text 2 který se vypíše na konci německé faktury (mimo rámeček).		Volný text	M
033	T_EKTXE1	Text 1 který se vypíše na konci anglické faktury (mimo rámeček).		Volný text	M
033	T_EKTXE2	Text 2 který se vypíše na konci anglické faktury (mimo rámeček).		Volný text	M
033	T_EKTXF1	Text 1 který se vypíše na konci francouzské faktury (mimo rámeček).		Text	M
033	T_EKTXF2	Text 2 který se vypíše na konci francouzské faktury (mimo rámeček).		Text	M
033	T_EKTXP2	Text 2 který se vypíše na konci polské faktury (mimo rámeček).		Text	M
033	T_EKTXP1	Text 1 který se vypíše na konci polské faktury (mimo rámeček).		Text	M
033	T_EKTXS2	Text 2 který se vypíše na konci španělské faktury (mimo rámeček).		Text	M
033	T_EKTXS1	Text 1 který se vypíše na konci španělské faktury (mimo rámeček).		Text	M
033	T_EKTXT1	Text1, který se vypíše na konci faktury (mimo rámeček) – grafické tisky Možnost zápisu až 255 znaků, v případě delšího textu lze využít parametr T_EKTXT2.	Prohlašujeme na svou výlučnou zodpovědnost, že výše uvedený výrobek splňuje ...	Volný text	M
033	T_EKTXT2	Text2, který se vypíše na konci faktury (mimo rámeček) – grafické tisky	kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků výše uvedeného typu.	Volný text	M
033	T_FAESTK	Příznak tisk navíc číslo IBANu v tisku faktury (Anglické)	A	A/N	M
033	T_FAFK	Přepínač co se nebude na vystavené faktuře tisknout v položce „Schvaluje“	K Volná položka	K – netiskne se kontakt J – netiskne se jméno KJ – netiskne se kontakt a jméno Za svislítkem „ “ text, kterým se bude nahrazovat „Schvaluje“	M
033	T_FASCH	Přepínač co se nebude na vystavené faktuře tisknout v položce „Fakturoval“	K Volná položka	K – netiskne se kontakt J – netiskne se jméno KJ – netiskne se kontakt a jméno Za svislítkem „ “ text, kterým se bude nahrazovat „Fakturoval“	M
033	T_FARAPO	Příznak pro tisk "razítko + podpis" na konci faktury.	A	A/N	M
033	T_FIRM_D	Název vlastní firmy přeložený do němčiny		Text v cizím jazyce	S
033	T_FIRM_E	Název vlastní firmy přeložený do angličtiny		Text v cizím jazyce	S

Úloha	Parametr	Význam	Příklad	Formát	SET
033	T_FIRM_F	Název vlastní firmy přeložený do francouzštiny		Text v cizím jazyce	S
033	T_FIRM_P	Název vlastní firmy přeložený do polštiny		Text v cizím jazyce	S
033	T_FIRM_S	Název vlastní firmy přeložený do španělštiny		Text v cizím jazyce	S
034	T_INVPOZ	Text, který se zobrazuje nad posledním sloupcem (položkou inventurních tisků) tisků sestav účetního salda	Poznámka	Volný text (Text – nadpis položky)	M
	T_INVTX1	Pro sestavu 05266/05807 další z volných textů – pro první řádek		Text	M
	T_INVTX2	Pro sestavu 05266/05807 další z volných textů – pro druhý řádek		Text	M
032	T_KOSCHV	Tisk textů „Schválil:“ a „Dne:“ na košilkách závazků	A	A/N	M
032	T_KOSLIK	Maska pro zobrazování jednotlivých analytických účtů v kontaktech likvidačního listu.	%	% .. všechny účty 5%... jen nákladové účty apod. Volný text	M
032	T_KOSOBOR	Přepínač A/N, zda se má zobrazit na sestavě 140/03237 (likvidační list) velký obrázek.	A	[A/N]	S
303	T_MENA	Jak se bude zobrazovat národní měna v sestavách (místo CZK - Kč)	Kč	Text	M
052	T_MJTPOP	Zobrazení dolních bloků u sestavy 5004-"Doklad o zařazení do užívání" (A - "Technický popis"; N - "Přejímací řízení"; P - "Uvedení majetku do užívání")	P	[A/N/P]	M
303	T_OBJ	Text, který se tiskne před položkou TEXT z formuláře	Dodejte:	Volný text	M
303	T_OBJCL	Text, který se vypíše před předpokládanou cenou celkem		text	M
303	T_OBJCLE	Text, který se vypíše před předpokládanou cenou celkem (anglicky)		text	M
303	T_OBJJEDD	Má-li se zobrazit na německé objednávce blok schval.doložky (Obr.OBJJEDD01.bmp) pro jaké stavy objednávky se má vytisknout schvalovací doložka.	A D,U	A/N D,U,C	M
303	T_OBJJEDE	Má-li se zobrazit na anglické objednávce blok schval.doložky (Obr.OBJJEDD01.bmp) pro jaké stavy objednávky se má vytisknout schvalovací doložka.	A D,U	A/N D,U,C	M
303	T_OBJJEDN	Má-li se zobrazit na objednávce blok schval.doložky (Obr.OBJJEDD01.bmp) pro jaké stavy objednávky se má vytisknout schvalovací doložka.	A D,U	A/N D,U,C	M
303	T_OBJSTV	Výčet stavů objednávky, pro které se tiskne konečná objednávka. Pro ostatní stavy se tiskne "Interní návrh neschválené objednávky".	U,S,P	U/S/P konečnou podobu objednávky lze vytisknout ze stavu Uzavřená, Schválená a Potvrzená.	M

Úloha	Parametr	Význam	Příklad	Formát	SET
303	T_OBJTER	Přepínač udávající, které údaje pro "Termín" se budou tisknout	A	N/D/U/A N - netiskne se "Termín úhrady" ani "Termín dodání" D - netiskne se "Termín dodání" U - netiskne se "Termín úhrady" A - tiskne se "Termín dodání" i "Termín úhrady"	M
303	T_OBJTXD	Text, který se vypíše na konci německé objednávky (mimo rámeček)		Text	M
303	T_OBJFNT	Velikost fontu na objednávky	10	Přirozené číslo	M
303	T_OBJKAT	Text, který nahrazuje na objednávce název příjemce.		Volný text	M
303	T_OBJKDO	[U/V/] Přepínač které údaje se budou tisknout v položce Vystavil		U - aktuální uživateli, V – uživatel, který objednávku vystavil, NEUVEDENO - uživatel, který objednávku naposledy upravoval	M
303	T_OBJPRC	Tisk grafické objednávky s cenou/bez ceny	A	A=tisk s cenou N=tisk bez ceny	U
303	T_OBJTEXT	Libovolný text tisknutý do záhlaví bloku TEXT		Volný text	M
303	T_OBJTXE	Text, který se vypíše na konci anglické objednávky (mimo rámeček).		Text	M
303	T_OBJTXT	Text, který se vypíše na konci objednávky (mimo rámeček)	Na faktuře uvádějte...	Volný text	M
303	T_OBJVYS	Přepínač co se nebude tisknout v položce Vystavil na objednávce		K - netiskne se kontakt, J - netiskne se jméno, KJ - netiskne se kontakt a jméno	M
303	T_OBJZIU	Zobrazení identifikačních údajů objednávky. Interní údaje NS/TA/A/KP	A	A/N/D A - mají se interní údaje zobrazovat N - nemají se interní údaje zobrazovat D - uvádět hodnotu dílčích zdrojů	M
303	T_OBJZN	Jaký oddělovací znak a jaká hodnota se bude zobrazovat za číslem objednávky.	' /' to_char (D.TYPAKCE,'00')	Příkaz SQL	M

Úloha	Parametr	Význam	Příklad	Formát	SET
033	T_OBVYKI	Položka určující, která volná položka skladové karty je přenášena do sloupce sestavy. Udává se číslem položky, oddělená znakem "\$". V pořadí: KOD\$KRAJ\$HMO TNOST\$PODMIN KY\$ZNAK\$POH	1\$2\$3\$4\$5\$6	KOD\$KRAJ\$HMO TNOST\$PODMIN KY\$ZNAK\$POH	M
035	T_OBVYST	Intrastat - budou se vybírat všechny státy, nebo jen EU.	N	A/N	M
033	T_ODKURZ	[A/N] Příznak pro tisk KURZu na pohledávkách (Faktury, Dobropisy)	A	A/N/D (A - Ano, kurz výpočtem z řádků dokladu, N - Nezobrazovat, D - Kurz dle lok. parametru ODKURS)	M
033	T_ODTXT	Text který se vypíše na konci faktury (mimo rámeček).	Zápis v živnostenském rejstříku ...	Volný text	M
104	T_PAR_RZ	Řídící znaky tiskárny pro odřádkování – odstránkování paragonu prodejký za hotové		Text	S
104	T_PARHLV	Text pro záhlaví paragonu prodejký za hotové	ČVUT-PTL, DIČ: 006-1234567890	Volný text	S
104	T_PARKNC	Text pro patičku paragonu prodejký za hotové	Děkujeme za návštěvu !	Volný text	S
035	T_POKCR1	[A/N] Jestli se bude zobrazovat první oddělovač v pokladním dokladu.	A	A/N	M
035	T_POKCR2	[A/N] Jestli se bude zobrazovat druhý oddělovač v pokladním dokladu.	N	A/N	M
035	T_POKCR3	[A/N] Jestli se bude zobrazovat třetí oddělovač v pokladním dokladu.	A	A/N	M
035	T_POKCR4	[A/N] Jestli se bude zobrazovat čtvrtý oddělovač v pokladním dokladu.	N	A/N	M
035	T_POKFNT	Velikost fontu písma zobrazující poznámku v pokladním dokladu	10	Celé číslo	S
035	T_POKPL1	[A/N] Jestli se bude zobrazovat políčko vystavil v pokladním dokladu.	A	A/N	M
035	T_POKPL2	[A/N] Přepínač, zda se bude zobrazovat políčko "Podpis (plátce/příjemce)" v pokladním dokladu	A	A - zobrazuje se "Podpis (plátce/příjemce)" N - zobrazuje se "Podpis (plátce/příjemce)" PL - zobrazuje se jen "Podpis plátce" PR - zobrazuje se jen "Podpis příjemce"	M
035	T_POKTXT	Text, který se vypíše na konci pokladního dokladu (mimo rámeček)		volný text	S
035	T_POKTX1	Text, který se jako první zobrazuje na pokladním dokladu.	Vystavil:	volný text	M
035	T_POKTX2	Text, který se jako druhý zobrazuje na pokladním dokladu.		volný text	M

Úloha	Parametr	Význam	Příklad	Formát	SET
035	T_POKTX3	Text, který se jako třetí zobrazuje na pokladním dokladu.	Kontroloval:	volný text	M
035	T_POKTX4	Text, který se jako čtvrtý zobrazuje na pokladním dokladu.		volný text	M
035	T_POKTXP	Text, který se zobrazuje na příjmovém pokladním dokladu, nad místem podpisu.	text	Textová položka	S
035	T_POKTXV	Text, který se zobrazuje na výdajovém pokladním dokladu, nad místem podpisu.	text	Textová položka	S
035	T_POKURZ	Příznak tisku kurzu na pokladním dokladu	A	A/N	M
035	T_POKZIU	Zobrazení interních údajů na konci pokladního dokladu (NS/TA/A/KP)	A	A/N	M
034	T_RCERXL	Seznam (oddělený čárkou) prvních číslic názvu rozpočtů, podle kterých se má součtovat	1,2	1,2	M
021	T_UCTDOK	Příznak pro tisk na účetním dokladu blok pro věcnou likvidaci (Obrázek:UCTDOK01.bmp).	A	A/N	M
104	T_ZAKPOZ	Text, který se zobrazuje před položkou POZNAMKA z formuláře		Text	M

2.3 Tiskové sestavy – nastavení v Runtime Repository

Tyto parametry se nastavují pro každou sestavu zvlášť v administraci RRP. Způsob nastavení těchto parametrů není předmětem tohoto dokumentu. Tyto parametry **nejsou uvedeny** v seznamu lokálních parametrů.

Úloha	Parametr	Význam	Příklad	Formát	SET
	CIN_HLV	Hlavní činnost Pro tiskové sestavy: 190,191,192,193,197,197 v úloze 02182	10,90	Hodnota dle čís. KP, i více KP-oddělených čárkou	S
	CIN_TYP	Rozlišení typu činnosti Pro tiskové sestavy: 190,191,192,193,197,197 v úloze 02182	Z	Z=zdaňovaná/nezd aňovaná H=hlavní/doplňková	M
	CIN_VDL	Vedlejší činnost Pro tiskové sestavy: 190,191,192,193,197,197 v úloze 02182	10,90	Hodnota dle čísel. KP, i více KP-oddělených čárkou	S
	DOPUD	Zobrazení doplňujících údajů.Pro tiskové sestavy: 190,191,192,193,197,197 v úloze 02182	A	A=zobrazit N=nezobrazit	S
	NAZ_FORM	Název meziformuláře Pro tiskové sestavy: 190,191,192,193,197,197 v úloze 02182	EKUCDETX	Interní název použitého formuláře	X
	PAR_OVL	Ovladač pro ukládání do souboru Pro sestavy:190,191,192, 193,197,197 v úloze 02182	binary	Název použitého ovladače	X
	ROZDOP	Řádek na němž začínají Doplňující údaje v Rozvaze Pro tiskové sestavy: 190,191,192,193,197,197 v úloze 02182	132	Přirozené číslo (dle platné legislativy)	S

Úloha	Parametr	Význam	Příklad	Formát	SET
	ROZPAS	Řádek na němž začínají Pasiva. Pro tiskové sestavy: 190,191,192,193,197,197 v úloze 02182	72	Přirozené číslo (dle platné legislativy)	S
	VYKDOP	Řádek na němž začínají Doplnující údaje ve Výkazu zisků a ztrát Pro sestavy 190,191,192, 193,197,197 v úloze 02182	300	Přirozené číslo(dle platné legislativy)	S

2.4 Importy- exporty

Úloha	Parametr	Význam	Příklad	Formát	SET
8xx	IMPPODAV	Způsob kontroly dávek při importu pohledávek: 1 - posloupné číslování dávek, 2 - vzestupné datum	1	1/2	S
021	IMPTYDOK	Typ dokladu po importu dat do účetnictví formulářem IMPUCELA.	G	B-Běžný, G-Generovaný E-Externí	M
8xx	IMPZADAV	Způsob kontroly dávek při importu závazků k zaměstnancům: 1 - jedna dávka v měsíci, 2 - vzestupné datum	1	1/2	S

2.5 Zakázky – Projekty

Úloha	Parametr	Význam	Příklad	Formát	SET
012	ZAK_PLAA	Přepínač na kontrolu zadávaného NS a KP	A	A/N	I

2.6 Účetnictví

Úloha	Parametr	Význam	Příklad	Formát	SET
022	GENMES	Aktuální otevřené období pro gen. účetní doklady	0699	MMRR	I
022	GENPOC	Maximální počet gen. dokladů v měsíci	1	Přirozené číslo	M
021	GENROZ_D	Cílový účet pro rozpouštění režijní výnosy	699x	účet podle čísel. ROZVRH	M
021	GENROZ_M	Cílový účet pro rozpouštění režijní náklady	499x	účet podle čísel. ROZVRH	M
021	GENROZ_N	Zdrojový účet pro rozpouštění režijních výnosů	499x	účet podle číselníku ROZVRH	M
021	GENROZ_V	Zdrojový účet pro rozpouštění režijních nákladů	699x	účet podle číselníku ROZVRH	M
021	PRE_VYSL	Účet pro přenos hosp. výsledku	931x	účet podle číselníku ROZVRH	M
021	UCDAZAUC	Zadávat datum zaúčtování účetních dokladů ? (předvyplněná hodnota)	A	A	M
	UCPNSAK	V účetním dokladu posun velikosti zobrazení NS a AKCE o uvedený počet znaků	2	Přirozené číslo	S
021	UCROKON	Konečný účet rozvahy pro roční uzávěrku	962x	účet podle číselníku ROZVRH	M
021	UCROPOC	Počáteční účet rozvahy pro roční uzávěrku	961x	účet podle číselníku ROZVRH	M
Úloha	Parametr	Význam	Příklad	Formát	SET

	UCZMDDAL	Umožnit převod částky na opačnou stranu účtu (neplatí u saldokontních účtů)	A	A/N	M
021	UCZZ	Účet zisků a ztrát pro roční uzávěrku	963x	účet podle číselníku ROZVRH	M

2.7 Rozpočet

Úloha	Parametr	Význam	Příklad	Formát	SET
024	ROZCDEF	Výběr položek do čerpání rozpočtu (formulář)	+++++ (ve výběru jsou všechny sloupce)	Zaúčt. za min.obd. +/- Zaúčt. za akt.obd. +/- Nezaúčt. ÚD +/- Nepřenesené kontace +/- Objednáno +/-	U
024	ROZCPOC	Načítání počátečních stavů do čerpání rozpočtu	A	A/N	M
024	ROZTDEF	Výběr položek do čerpání rozpočtu (pro tisk) – maximálně však 6 sloupců	+++++ (ve výběru je maximální počet sloupců)	Rozpočet +/- Zaúčt. za min.obd. +/- Zaúčt. za akt.obd. +/- Zaúčt. celkem +/- Nezaúčt. ÚD +/- Nepřenesené kontace +/- Nazaúčtováno celkem +/- Objednáno +/- Čerpání +/- Rozdíl +/- Čerpání v % +/-	U

2.8 Finance

2.8.1 Banka

Úloha	Parametr	Význam	Příklad	Formát	SET
031	BANKMES1	Banka – aktuální otevřené období	0699	MMRR	I
031	BANKMES2	Banka – druhé otevřené období	0799	MMRR	X
031	BANKNS	Řízení přístupů k výpisům vlastních bankovních účtů dle NS	A	A/N	M
031	BUP031	Zapnutí kontroly výpisů na číselník cizích účtů	A	A/N	M
031	CHCKSMB	Zapnutí kontroly vyplnění platebních symbolů (příkazy)	A	A/N	M
031	KSMB031	Zapnutí kontroly konst. symbolu (Banka) na číselník	A	A/N	M
031	NAVAZVYP	Kontrola návaznosti zůstatků bankovních výpisů	A	A/N	M
031	TYPKURZU	Typ kurzu použitého pro přepočet ze zahraniční měny na koruny	S	N = nákup S = střed P = prodej	M

2.8.2 Závazky

Úloha	Parametr	Význam	Příklad	Formát	SET
032	ADZAS032	E-mail adresy pro upozornění na přírůstek do zásobníku závazků, který nepochází z registru smluv (pokud je adres více, musí být odděleny středníkem)	Text – e-mailové adresy	text	S
032	DENPRINS	Mají se nabízet deníky při pořizování závazků dle přístupů NS? A/N	A	A/N	M
032	DOFAMES1	Závazky – aktuální otevřené období	0699	MMRR	I
032	DOFAMES2	Závazky – druhé otevřené období	0799	MMRR	X
032	DOKURS	Datum rozhodné pro přepočet kurzem cizí měny v závazcích: 1- pořízení, 2-DUZP	2	1/2	M
032	DOMUSIKP	1.znak: Režim pro KP Závazky: N=Nepovinné,A=Povinné,Z=Zákaz 2.znak: přenos do kontace A/N	NN	A/N/Z A/N	M
032	DOMUSINS	1.znak: Režim pro NS Závazky: N=Nepovinné,A=Povinné,Z=Zákaz 2.znak: přenos do kontace A/N	NA	A/N/Z A/N	M
032	DOMUSITA	1.znak: Režim pro TA/A N=Nepovinné, A=Povinné, Z=Zákaz 2.znak: přenos do kontace A/A	NN	A/N/Z A/N	M
032	DOSALOBJ	Umožnit saldo objednávek v pořízení závazku A/N	A	A/N	M
032	DOZALDPH	způsob vyúčtování přijaté zálohy	2	1 = řádek s vyúčtováním dle kurzu faktury 2 = pro každý řádek vyúčtování se vygeneruje navíc zvláštní řádek pro kurzový rozdíl (částka v cizí měně je nulová, kurzový rozdíl je domácí měně) dle kurzu úhrady zálohového listu	M
032	DOZANEVY	Přepínač pro funkci 03271, zda má být uživatel upozorněn na existenci dosud nevyúčtované zálohy	F	F/Z/O/N F = na stejnou firmu, Z = na stejného zaměstnance, O = oba případy, N = bez upozornění	M
032	DOZMSU	Povolit uzavření dokladu v pořízení záv. k zaměst.	N	A/N	M
032	DPHDOZAO	Zaokrouhlování částky DPH v řádcích závazků	1	1 - matematicky na setiny (doporučeno v ČR) 2 - nahoru na desetníky 3 - matematicky na desetníky (doporučeno v SR)	M

Úloha	Parametr	Význam	Příklad	Formát	SET
032	FHZ	Předvyplnění firmy do hlavičky závazku nebo pohledávky za zam., je-li záporné, firma se nepředvyplňuje do řádků.	2235	systémový údaj, interní číslo organizace	I
032	IMP_NDD	Sazba Není daňový doklad pro import závazků	14	Interní číslo sazby	S
032	IMP_SNSD	Vnitřní klíč snížené sazby DPH pro přijatá zdanitelná plnění pro import závazků	3	Interní číslo sazby	S
032	IMP_ZASD	Vnitřní klíč základní sazby DPH pro přijatá zdanitelná plnění pro import závazků	5	Interní číslo sazby	S
032	IMZASYOB	Synchronizace období importovaného závazku	N	A/N	I
032	KOSILKA	Název reportu likvidačního listu přijaté faktury	RP_EKOS	Systémový údaj	I
032	KOSILKAD	Název reportu pro košilku vystaveného dobropisu	RP_EKOS	systémový údaj	I
032	KOSILKAJ	Název reportu likvidačního listu JCD	RP_EKOS	Systémový údaj	I
032	KOSILKAZ	Název reportu likvidačního listu závazku k zaměstnanci	RP_EKOS	Systémový údaj	I
032	PRIMZDJM	Přepínač pro zařazení jména zaměstnance na příkaz z mezd	A	A = zapsat jméno, N = bez jména.	M
032	SPLAT	Běžná doba splatnosti pro Závazky	14	přirozené číslo	M
032	STKOSILE	Stav závazků, od kterého lze vytisknout Košilku (E-chybový, D-doplňen, U-uzavřen, K-kontován)	D	E/D/U	M
032	SUM_UCTD	Povoleno vytváření sumarizovaných účetních dokladů pro EJ a úlohu	A	A/N	M
032	UPOZPJS	Přepínač pro upozornění ve formuláři 03261 Sestavení platebního příkazu na vystavení platby směřující do jiného státu	A	A/N	M

2.8.3 Pohledávky

Úloha	Parametr	Význam	Příklad	Formát	SET
033	ADZAS033	E-mail adresy pro upozornění na přírůstek do zásobníku pohledávek, který nepochází z registru smluv (pokud je adres více, musí být odděleny středníkem)	Text – e-mailové adresy	Text	S
033	DENPRINS	Mají se nabízet deníky při pořizování pohledávek dle přístupů NS? A/N	A	A/N	M
033	DPHODZAO	Způsob zaokrouhlení v řádku pohledávky - 1 matematicky na haléře, 2 nahoru na desetihaléře, 3 matematicky na desetihaléře	2	1/2/3	M

Úloha	Parametr	Význam	Příklad	Formát	SET
033	DPHODZAT	Typ vygenerovaného zaokrouhlovacího řádku v pohledávkách - 1 zaokrouhlení celkové částky na jednotky, 2 zaokrouhlení podle sazeb DPH na desetihaléře (pro SR), 3 zaokrouhlení podle nejmenšího platidla, s největší použitou sazbou DP	1	1/2/3	M
033	EXPOSYOB	Synchronizace období exportované pohledávky	N	A/N	I
033	IMP_UNDD	Sazba Není daňový doklad pro import závazků	14	Interní číslo sazby	S
033	IMP_USSD	Vnitřní klíč snížené sazby DPH pro uskutečněná zdanitelná plnění pro import pohledávek	3	systémový údaj	S
033	IMP_UZSD	Základní sazba DPH pro uskutečněná zdanitelná plnění pro import pohledávek	10	Interní číslo sazby	S
033	KOSILKOD	Název reportu pro košilku dobropisu přijatého	RP_EKOS	systémový údaj	I
033	OD_ATT_H	Povolení/zákaz změny položek Datum vystavení a Datum uskutečnění zdanitelného plnění v opravě hlavičky uzavřené pohledávky. Dvouznakový parametr z písmen A,N, první znak je povolení/zákaz data vystavení, druhý znak je pro d. uskutečnění.	NN	1.znak A/N 2.znak A/N	M
033	OD_ATT_R	Povolení/zákaz přepisu položek Text,Množství, Cena, Sazba DPH u generovaných řádků odběratelské fakt. Čtyřznakový parametr (A/N): 1.znak=povolení přepisu textu, 2.znak=zákaz přepisu množství, 3.znak =povolení přepisu ceny,4.znak= zákaz přepisu sazby DPH	AAAA	1.znak A/N 2.znak A/N 3.znak A/N 4.znak A/N	M
033	ODDPH2M	Přepínač pro položku Částka DPH v řádcích odb. faktury, zda má být vstupní	N	A/N	M
033	ODDPH1M	Přepínač pro položku Částka DPH v řádcích odb. faktury, zda má být vstupní (A/N)	A	A/N	M
033	ODFAMES1	Pohledávky – aktuální otevřené období	0699	MMRR	I
033	ODFAMES2	Pohledávky – druhé otevřené období	0799	MMRR	X
033	ODKURS	Datum rozhodné pro přepočtení kurzem cizí měny v pohledávkách: 1-pořízení, 2-DUŽP	2	1/2	M
033	ODMUSIKP	1.znak: Režim pro KP Pohledávky: N=Nepovinné,A=Povinné,Z=Zákaz 2.znak: přenos do kontace A/N	NA	A/N/Z A/N	M

Úloha	Parametr	Význam	Příklad	Formát	SET
033	ODMUSINS	1.znak: Povolení kontroly vyplněnosti kmenového střediska v pohledávkách 2.znak: přenos do kontace A/N	NN	A/N/Z A/N	M
033	ODMUSITA	1.znak: Režim pro TA/A Pohledávky: N=Nepovinné,A=Povinné,Z=Zákaz 2.znak: přenos do kontace A/N	NN	A/N/Z A/N	M
033	ODLISPOF	Přepínač pro seznam Konečný příjemce (Pohledávky: A=jen adresy stejného subjektu)	N	A/N	M
033	ODPECM	Možnost penalizace v cizí měně A/N	A	A/N	M
033	ODZALDPH	Způsob vyúčtování vystavené zálohy v cizí měně	1	1 - řádek s vyúčtováním dle kurzu faktury 2 - dle kurzu úhrady zálohového listu	M
033	ODZAM_AD	Text, který se tiskne jako adresa v pohledávkách za zaměstnanci	Zde	volný text	M
033	ODZAM_OC	Přepínač tisku Osobního čísla v pohledávkách za zaměstnanci	A	A/N	M
033	ODZAM_RC	Přepínač tisku Rodného čísla v pohledávkách za zaměstnanci	A	A/N	M
033	PENALE	Běžné denní penále v procentech	0.05	nezáporné číslo	M
033	PENTOL	Tolerance pro penalizaci - počet dní	0	Celé nezáporné číslo	M
033	POH_NSUS	V pořízení a opravě faktury kontrolovat vazbu uživatel – NS	N	A/N	M
033	RAD_ZAOK	Jednotka, na kterou se dorovná částka v zaokrouhlovacím řádku 1 na jednotky, 10 na desítky, .1 na desetníky .5 na padesátníky	.5	1/10/.1/.5	S
033	SPLAT	Běžná doba splatnosti pro Pohledávky	14	přirozené číslo	M
033	SUM_UCTD	Povoleno vytváření sumarizovaných účetních dokladů pro EJ a úlohu	A	A/N	M
033	ZAOKTEXT	Text, který se předvyplní do vygenerovaného řádku pro zaokrouhlení v pohledávce		Volný text, není-li nastaveno, tiskne se Zaokrouhlení	M

2.8.4 Saldo

Úloha	Parametr	Význam	Příklad	Formát	SET
034	DOSATOL	Tolerance pro saldo závazků	10	částka v národní měně	M
034	MZSATOL	Tolerance pro mzdové saldo	0	částka v národní měně	M
034	ODSATOL	Tolerance pro saldo Pohledávek	10	částka v národní měně	M

2.8.5 Pokladna

Úloha	Parametr	Význam	Příklad	Formát	SET
035	POK_ROZK	Pokladna- Povolení rozkontace při pořízení	N	A/N	M
035	POKMES1	Pokladna – aktuální otevřené období	0699	MMRR	I

035	POKMES2	Pokladna – druhé otevřené období	0799	MMRR	X
035	POKTVRJM	Řazení součástí jména v nabídce osob v pokladně, default TPJZ (titul, příjmení, jméno, titul za jménem)	TPJZ	T-titul, P-příjmení, J-jméno, Z-titul za jménem	M
035	SUM_UCTD	Povoleno vytváření sumarizovaných účetních dokladů pro EJ a úlohu	A	A/N	M

2.8.6 DPH

Úloha	Parametr	Význam	Příklad	Formát	SET
036	DANIDNO0	Interní číslo sazby DPH 0%-dle §.25		systémový údaj	I
036	DANIDNP0	Interní číslo sazby DPH 0% na vstupu – NENÍ daňový doklad		systémový údaj	I
036	DANIDNU0	Interní číslo sazby DPH 0% na výstupu - NENÍ daňový doklad		systémový údaj	I
036	DANIDVYV	Interní číslo pro sazbu DPH 0% vývoz zboží		systémový údaj	I
036	DPH_STAT	Stát jehož legislativa je rozhodující pro výpočet DPH	CR	CR (default) SK	M
036	DPHDAOB	Daňové období	0504	MMRR	X
036	DPHKOE04	Hodnota koeficientu DPH pro rok 2004 (pro rok 2005 založit parametr DPHKOE05 atd.)	0.7	číslo 0.00-1.00	M
036	DPHMES1	DPH 1. měsíc - účetní období	0504	MMRR	X
036	DPHMES2	DPH 2. měsíc - účetní období	0604	MMRR	X
036	DPHODZAO	Způsob zaokrouhlení DPH na jednotlivých řádcích vystaveného dokladu (vydaná faktura, vydaný dobropis, pohledávka za zaměstnancem)	1	1=na haléře (i v případě, že parametr neexistuje) 2=na desetihaléře nahoru 3=na desetihaléře matematicky	M
036	DPHODZAT	Typ zaokrouhlovací řádky	1	1=zaokrouhlí celkovou částku dokladu na celé koruny matematicky 2=zaokrouhlení pouze částky DPH na celé desetníky	M
036	DPHPREP	Příznak pro aktivaci přepočtu DPH(SÚZ)	A	A/N	M

2.9 Obchod- Sklady

2.9.1 Společné parametry

Úloha	Parametr	Význam	Příklad	Formát	SET
	OB_EOBCF	ID firmy, default pro EOBC ODBERID_ a PRIJEMID_	1	ID firmy, default pro EOBC ODBERID_ a PRIJEMID_	S
105	OB_POVDR	Položka DRUH na skl. kartě povinná	A	A/N	S
	OB_USSK	Přístupy ke skladům s vazbou na uživatele	A	A/N	S
Úloha	Parametr	Význam	Příklad	Formát	SET

101	OBC_ADRO	Přednastavení odběrního místa pro objednávky v OBC		systémový údaj, interní číslo pobočky organizace	I
105	OBC_DANU	Předvyplněná sazba DPH pro fci 10510		Interní kód sazby DPH	I
	OBC_DODU	Kontrola dodavatelského úvěru A/U/N, NULL ... kontrolovat/upozornit/nekontrolovat	U	A/U/N,NULL	I
105	OBC_DUPL	Kontrola duplicit ve skladové kartě	NDS	N=Název, ND=Název+Druh, NS=Název+Skupina, NDS=Název+Druh+Skupina, NULL=duplicita povolena	M
105	OBC_ZMCE	Aut. přepočítání prodejní ceny dle skl. ceny na kartě	A	A/N	M
105	OBCHLKAT	„Hlavní“ kategorie – určuje prodejní cenu	A	dle nastavení číselníku kategorií ve form. 08109	M
	OBC01POL	Uživatelsky definovaná položka-skladová karta	ISBN	volný text	M
	OBC02POL	Uživatelsky definovaná položka-skladová karta	Rok vydání	volný text	M
	OBC03POL	Uživatelsky definovaná položka-skladová karta	AUTOR	volný text	M
	OBC04POL	Uživatelsky definovaná položka-skladová karta	JAKOST	volný text	M
	OBC05POL	Uživatelsky definovaná položka-skladová karta	HMOTNOST	volný text	M
	OBC06POL	Uživatelsky definovaná položka-skladová karta	VELIKOST	volný text	M
	OBC07POL	Uživatelsky definovaná položka-skladová karta		volný text	M
	OBC08POL	Uživatelsky definovaná položka-skladová karta		volný text	M
	OBC09POL	Uživatelsky definovaná položka-skladová karta		volný text	M
	OBC10POL	Uživatelsky definovaná položka-skladová karta		volný text	M

2.9.2 Příjemky

Úloha	Parametr	Význam	Příklad	Formát	SET
103	OB_CENDR	Položky karty zobrazit pouze s vazbou UŽIVATEL-SKLAD-DRUH	A	A/N	M
103	OB_SKLDR	Řízení přístupu Sklad – Druh položky pro příjmy	A	A= kontrola zapnuta	M
103	OBC_PRCE	Příjemka – způsob porčení: Celkem/na Měrnou jednotku	M	C – celkem M – měrná jednotka	M
103	OBC_PRKO	Řízení kontací příjemek	RK	1. znak: H=z hlavičky R=z řádků 2. znak: K=z karty	M

Úloha	Parametr	Význam	Příklad	Formát	SET
103	OBC_PRUC	Povolení účtovat o příjmech ve FIS*OBCHOD	A	A/N	I
103	OBC_ZAKV	Zákaz příjmu položek na sklady s různým analytickým účtem	N	A/N	M
103	OBC10320	Kódy kláves pro automatickou funkci po sejmutí čárového kódu pro funkci 10320	Enter, Enter, Enter,1,F2,F6	Texty povelů oddělené čárkami. Povolené hodnoty: ENTER=další pole, F2=ulož, F6=nový záznam, Jiná hodnota=vložit hodnotu do akt. pole	I
103	OBC10321	Kódy kláves pro automatickou funkci po sejmutí čárového kódu pro funkci 10321	Enter, Enter, Enter,1,F2,F6	Texty povelů oddělené čárkami. Povolené hodnoty: ENTER=další pole, F2=ulož, F6=nový záznam, Jiná hodnota=vložit hodnotu do akt. pole	I
103	PRIJMES1	Příjemky – aktuální otevřené období	0699	MMRR	I
103	PRIJMES2	Příjemky – druhé otevřené období	0799	MMRR	X

2.9.3 Výdejky všech typů

Úloha	Parametr	Význam	Příklad	Formát	SET
	OBC?????	Kódy kláves pro automatickou funkci po sejmutí čárového kódu pro funkci ????? (nahrad' ????? číslem konkrétního formuláře modulu Obchod-Sklady)	Enter, Enter, Enter,1,F2,F6	Texty povelů oddělené čárkami. Povolené hodnoty: ENTER=další pole, F2=ulož, F6=nový záznam, Jiná hodnota=vložit hodnotu do akt. pole	S
104	OB_UCROZ	Účet a zdroj pro zaokrouhlovací rozdíly	AU/NS/TA/A/KP	Platné údaje podle číselníků oddělené lomítkem. (Začátek názvu Akce)	M
104	OB_VYFAD	Výběr deníku pro fakturaci	A	A/N	M
104	OB_VYKHL	Přebírat zdroj z hlavičky při kontaci výdejky	A	A/N	M
104	OBC_AUTN	Automatické nulování zaokrouhlovacích rozdílů při výdeji posledního množství	A	A/N	M
104	OBC_SPCE	Pořizování výdejk ve skladových(S)/prodejních(P)	S	S/P	M
104	OBC_UPLO	Režim vstupu pol. Název (fce 10510) 1.znak .. NULL/N/U/L/M beze změn/beze změn/velká písmena/malá písmena/první velké-ost.malá, 2.znak .. A bez diakritiky	N	NULL/N/U/L/M	M

Úloha	Parametr	Význam	Příklad	Formát	SET
104	OBC_VYKO	Řízení kontakcí výdejek	RK	1. znak: H=z hlavičky R=z řádků 2. znak: K=z karty	M
104	OBC_VYPO	Přednastavení výdejového pohybu na výdejkách mimo Prodejky		systémový údaj, interní číslo pohybu	I
104	OBC_VYSK	Sklad, který se nabízí jako implicitní při pořizování výdejky mimo Prodejky		systémový údaj, interní číslo skladu	S
104	OBC_VYUC	Povolení účtovat o výdejkách ve FIS*OBCHOD	A	A/N	M
104	OBCCINID	Kódy kláves pro autom. provedení funkcí po sejmutí snímačem čárového kódu. Lze založit parametry samostatně pro každou funkci, např.: OBC10432 řídí jenom funkci 10432- Prodejky.	Enter, Enter, Enter,1,F2,F6	Texty povelů oddělené čárkami. Povolené hodnoty: ENTER=další pole, F2=ulož, F6=nový záznam, Jiná hodnota=vložit hodnotu do akt. pole	I
104	VYDMES1	Výdejky – aktuální otevřené období	0699	MMRR	I
104	VYDMES2	Výdejky – druhé otevřené období	0799	MMRR	X
104	VYMUSIKP	1.znak:Režim pro KP Závazky:N=Nepovinné,A=Povinné,Z=Zákaz; 2.znak: přenos do kontace A=Ano,N=Ne	NA	1:A/N/Z 2:A/N	M
104	VYMUSINS	1.znak:Režim pro NS Závazky:N=Nepovinné,A=Povinné,Z=Zákaz; 2.znak: přenos do kontace A=Ano,N=Ne	NA	1:A/N/Z 2:A/N	M
104	VYMUSITA	1.znak:Režim pro TA Závazky:N=Nepovinné,A=Povinné,Z=Zákaz; 2.znak: přenos do kontace A=Ano,N=Ne	NA	1:A/N/Z 2:A/N	M

2.9.4 Výdejky na zakázku

Úloha	Parametr	Význam	Příklad	Formát	SET
104	OBC_VYDZ	Výdejky pro zakázky - Při změně zakázky uzavření N..nepovolit I..ignorovat U..upozornit	N	N/I/U	S,M
104	OBC_VYOT	Povolení otevření zakázkové výdejky	A	A/N	M

2.9.5 Převodky

Úloha	Parametr	Význam	Příklad	Formát	SET
104	OBC_PREP	Klíč pohybu Převod-Příjem		systémový údaj, interní číslo sklad. pohybu	S
104	OBC_PREV	Klíč pohybu Převod-Výdej		systémový údaj, interní číslo sklad. pohybu	S
104	OBC_PUZA	Automatické uzavření převodky A/N	A	A/N	S,M

2.9.6 Výdejky – Prodej za hotové

Úloha	Parametr	Význam	Příklad	Formát	SET
104	OB_PROFI	Klíč firmy odběratele pro prodejky		systémový údaj	S
104	OB_PROKA	Kategorie pro prodejky z číselníku 08109	MC	existující prodejní kategorie	S
104	OB_PROPO	Klíč skladového pohybu pro prodejky		systémový údaj	S
104	OB_RECE	Umožnění přepsat prodejní cenu	A	A/N	S
104	OBC_PROD	Řízení zákaznického display a okna Vrátit v Prodejkách	AA Další, prosím	1. znak: A= zobrazit okno Vrátit 2. znak: A= aktivovat display 3. Volný text pro přivítání.	S
104	OBC_PROR	Název reportu pro tisk paragonu z Prodejek	RP_OBODFA	název spustitelného souboru pro funkci 10432	I
104	OBC_ZAPR	Zaokrouhlení Cena/MJ prodejky	2	0= celá čísla 1= desetníky 2= haléře	M
104	OBC_ZMED	Povolení měnit daň pro prodejky	A	A/N	M

2.10 Majetek

2.10.1 Společné parametry modulu Majetek

Úloha	Parametr	Význam	Příklad	Formát	SET
	MJCDODP	Základem pro daňové odpisy je zvláštní cena (A=ano)	A	A/N	M
	MJNSUCT	MAJ - pro hodnotu A vyplní účtovací středisko dle nákladového, je-li za A plus doplní se dle masky (za NS začínající 1 se doplní NS 999)	A+1,999,2,200	A/N	M
05x	MJNULDAT	MAJ - nepovinné vyplnění data platnosti dokladu dané úlohy (A=ano)	A	A/N Parametr se uvede pro každou úlohu	M
	MJODDUCT	Oddělit účetní a evidenční činnosti A=ano, N=ne	A	A/N	M
	MJODPDIM	Odpisovat drobný investiční majetek	A	A/N	M
	MJPODCEN	Název položky pro použití položky Cena v podrozvaze (max.40 znaků, stejně bude nazvána položka PODCENA v TMJUCCAST)		volný text	S
	MJPODOPR	Název položky pro použití položky Oprávky v podrozvaze (max.40 znaků, stejně bude nazvána položka PODOPR v TMJUCCAST)		volný text	S
	MJPOL1	Investiční majetek - volitelná položka	Platnost	Volný text	M
	MJPOL2	Investiční majetek - volitelná položka	Smlouva	Volný text	M
	MJPOL3	Investiční majetek - volitelná položka	Financování	Volný text	M
	MJPOL4	Investiční majetek - volitelná položka	Rok pův. poř.	Volný text	M
	MJPOL5	Investiční majetek – volitelná položka		Volný text	M
	MJPOL6	Investiční majetek – vol.pol.		Volný text	M
	MJPOL7	Investiční majetek – vol.pol.		Volný text	M

Úloha	Parametr	Význam	Příklad	Formát	SET
	MJPOL8	Investiční majetek – vol.pol.		Volný text	M
	MJPOL9	Investiční majetek – vol.pol.		Volný text	M
	MJPOL10	Investiční majetek – vol.pol.		Volný text	M
	MJPOL11	Investiční majetek – vol.pol.		Volný text	M
	MJPOL12	Investiční majetek – vol.pol.		Volný text	M
	MJPOL13	Investiční majetek – vol.pol.		Volný text	M
050	MJPOSTA	Investiční majetek - počáteční stavy k MMRR - A=ukončení	A	A/MMRR	I
	MJPREFDM	Drobný majetek - oddělovače částí inv. čísla, pro mezeru vložen znak "	-/	NEMĚNIT po nastavení!	I
	MJPREFIX	Investiční majetek - oddělovače částí inv. čísla, pro mezeru vložen znak "	-/	NEMĚNIT po nastavení!	I
	MJPRINS	Přístup k investicím dle vazby uživatel – středisko	A	A/N	S
	MJPRINS	Přístup k drobnému majetku dle vazby uživatel - středisko	A	A/N	S
	MJSKP	Vyplnění SKP - (parametr má smysl pouze ve vazbě s MJNANODP=N) N=ne (v ostatních případech včetně neexistence tohoto parametru se SKP uvádí)	A	A/N	I
	MJSKTYP	Investiční majetek – kontrola vazby skupiny IM a účetního typu A=ano, N=ne	A	A/N	M
05x	MJUCLTXT	MAJ – nastavení textu účetních operací. Default INV.CISLO+POHYB	NAZEV	Hodnota „NAZEV“ generuje text: INV.CISLO+NAZEV	M
	MJUPODPC	Vstupní cena pro uplatnění odpočtu základu daně z příjmu	U	D/U D=daňová U=účetní	M
	MJVEPRI	Pracovat s příslušenstvím	A	A/N	M
	MJVSENS	Povolit dávkový převod IM na nepřístupná střediska	A	A/N	M
	MJVSENSD	Povolit dávkový převod DM na nepřístupná střediska	A	A/N	M
	MJVSENSP	Povolit příslušenství na nepřístupná střediska (A=ano)	N	A/N	M
	MJZUODP	MAJ – zaokrouhlení generovaných účetních odpisů. 1.znak: "-dolu, "+"nahoru,"="matematicky; 2.-4.znak:"001"haléře, "01"desetihaléře,"1"koruny,"10"deseti koruny, "100"stokoruny.Poslední odpis bude ze zůstatkové ceny bez zaokrouhlení	=1	-/+/= 001/01/1/10/100	M
	MJZODPPL	MAJ - povolit změnu odpisového plánu v průběhu roku (A=ano)	N	A/N (Upozornění: A je v rozporu s předpisy)	M
	MJZUSTUC	Vložení zůstatku na účtech na TA/A - N=ne, jinak ano a A=nepovolí změnu hodnoty, D=povolí změnu hodnoty	D	A/D/N	M

2.10.2 Zařazení

Úloha	Parametr	Význam	Příklad	Formát	SET
052	MJMOVTYPE	MAJ - předdefinovaný kód fyzického typu majetku	M	Interní klíč fyz. typu TLIST1.HODNOTA pro POLOZKA="MJMOV"	D

Úloha	Parametr	Význam	Příklad	Formát	SET
052	MJNOVDOK	MAJ - vždy pořídit nový doklad o zařazení	A	A/N	M
052	MJPLAN	MAJ – předdefinovaný účetní odpisový plán pro zařazení	1	Interní klíč odp. plánu (TMJPLAN.PLANIDNO)	D
052	MJRPLAN	Předdefinování způsobu rozložení účetních odpisů v roce		Interní klíč rozložení odpisů (TMJRPLAN.PLANIDNO)	D
052	MJUCTYP	MAJ – předdefinovaný účetní typ majetku pro zařazení	1	Interní klíč úč. typu (TMJUCTYP.UCTYPIDNO)	D
052	MJVLAST	Předvyplnění typu vlastnictví investice při zařazení	V	Interní klíč typu vlastnictví TLIST1.HODNOTA pro POLOZKA='MJVLASTYP'	D
052	MJZARPR	Vytváření zař. protokolu při vyřazení dlouhodobého majetku s typem pohybu „Převod na jiné organizační součásti“		A/null	M
052	MJZMES1	Zařazení inventárního majetku - aktuální otevřené období	0699	MMRR	I
052	MJZMES2	Zařazení inventárního majetku - druhé otevřené období	0799	MMRR	X

2.10.3 Umístění

Úloha	Parametr	Význam	Příklad	Formát	SET
053	MJMMES1	Přemístění inventárního majetku - aktuální otevřené období	0699	MMRR	I
053	MJMMES2	Přemístění inventárního majetku - druhé otevřené období	0799	MMRR	X
053	MJNSMIST	Pro vyplněný obsah není kontrolována vazba NS-UMÍSTĚNÍ	A	A=vazba se nekontroluje null=vazba se kontroluje	S

2.10.4 Změna ceny

Úloha	Parametr	Význam	Příklad	Formát	SET
054	MJCMES1	Změna ceny inventárního majetku - aktuální otevřené období	0699	MMRR	I
054	MJCMES2	Změna ceny inventárního majetku - druhé otevřené období	0799	MMRR	X
054	MJNOVDOK	Při pokusu o vytvoření nového dokladu bude: A= založen nový doklad, N=použit rozpracovaný doklad (chybový nebo doplněn)	N	A/N	M

2.10.5 Účetní odpisy

Úloha	Parametr	Význam	Příklad	Formát	SET
055	MJCUODP	Základem pro odpisy je zvláštní cena A=ano, N=ne	N	A/N	I
055	MJOMES1	Účetní odpisy majetku - aktuální otevřené období	0699	MMRR	I
055	MJOMES2	Účetní odpisy majetku - druhé otevřené období	0799	MMRR	X

Úloha	Parametr	Význam	Příklad	Formát	SET
055	MJOROKD	Období úč. odpisu měnit dle daňových období: pokud není parametr nastaven, mění se roční odpisová sazba vždy po X (standardně 12) odpisovaných obdobích (počet odpisovaných období v roce určuje globální parametr MJPOCOBD) pro hodnotu "A" se roční odpisová sazba pro účetní odpisy mění vždy se změnou roku	A	A/N	M
055	MJUODSR	Účetní odpisy dle daňových - sazba platná k roku (Z=zařazení,O=období): pokud je použit účetní odpisový plán typu "Daňový odpis", je pro výpočet odpisů použita daňová sazba dle číselníku daňových odpisových sazeb platná - pro hodnotu Z k roku zařazení majetku do užívání - pro hodnotu O k roku odpisovaného období	Z	Z/O	M
055	MJZPOD	Účetní odpisy – zpoždění začátku odepisování pro investiční majetek	0	0/1	I
055	MJZPODD	Účetní odpisy – zpoždění začátku odepisování pro drobný majetek	0	0/1	I
055	MJZPODP	Definice způsobu daňového odepisování	R	D=Časový L=Časový rovnoměrný N=Neodepisovaný R=Rovnoměrný S=Speciální X=Rovnoměrný se ZVC Y=Zrychlený ze ZVC Z=Zrychlený	M
055	MJZPOZC	Zpoždění odepisování ze změněné ceny pro dlouhodobý majetek: při zadání hodnotě 1 se změna vstupní ceny účetní promítne do účetních odpisů až v následujícím měsíci, tj. v měsíci změny se ještě účetní odpis počítá z ceny platné v předchozím měsíci	0	Počet měsíců	M
055	MJZPOZCD	Zpoždění odepisování ze změněné ceny pro drobný dlouhodobý majetek: při zadání hodnotě 1 se změna vstupní ceny účetní promítne do účetních odpisů až v následujícím měsíci, tj. v měsíci změny se ještě účetní odpis počítá z ceny platné v předchozím měsíci	0	Počet měsíců	M
055	SUM_UCTD	Do účetního dokladu přenášet sumy kontaktních řádků	A	A/N	M

2.10.6 Daňové odpisy

Úloha	Parametr	Význam	Příklad	Formát	SET
056	MJAMES1	Daňové odpisy - aktuální otevřené období (roční)	0099	MMRR	I
056	MJDANODP	Použití daňových odpisů - N=ne, veškeré ostatní hodnoty znamenají ANO, včetně neexistence tohoto parametru	A	A/N	I
056	MJZPODM	zpoždění začátku daňového odepisování pro měsíční odpis	1	hodnota je defaultní, je-li u tohoto parametru vyplněna EJ, tak platí parametr pouze pro ni, není-li vyplněna EJ, tak platí pro všechny EJ	M

2.10.7 Vyřazení

Úloha	Parametr	Význam	Příklad	Formát	SET
059	MJVMES1	Vyřazení inventárního majetku - aktuální otevřené období	0699	MMRR	I
059	MJVMES2	Vyřazení inventárního majetku - druhé otevřené období	0799	MMRR	X
059	MJVYRPR	Vytvoření vyřazovacího protokolu	A	A/N	M

2.10.8 Operativní evidence drobného majetku

Úloha	Parametr	Význam	Příklad	Formát	SET
050	MJDAZCPD	Drobný majetek – datum zařazení při kopii inventární karty	S	S/N/A S – sysdate, N – nevyplněno, A a jinak – datum zařazení	M
050	MJDCISD	Povinné vyplnění čísla dokladu změn drobného majetku	A	A/D A=programem dle sequence, D=zadávané uživatelem	M
050	MJDMNOZ	Drobný majetek - konstantní množství	1	Neměnitelný počet ks v sadě	M
051	MJDPOL1	Drobný majetek - nadpis uživatelsky definovatelné položky	Výr.číslo	Volný text	M
051	MJDPOL2	Drobný majetek - nadpis uživatelsky definovatelné položky	Rok výroby	Volný text	M
051	MJDPOL3	Drobný majetek - nadpis uživatelsky definovatelné položky	Faktura	Volný text	M
051	MJDPOL4	Drobný majetek - nadpis uživatelsky definovatelné položky	Platnost	Volný text	M
051	MJDPOL5	Drobný majetek - nadpis uživatelsky definovatelné položky	Smlouva	Volný text	M
051	MJDPOL6	Drobný majetek - nadpis uživatelsky definovatelné položky	Dokl.vyř.	Volný text	M
051	MJDPOL7	Drobný majetek - nadpis uživatelsky definovatelné položky		Volný text	M
051	MJDPOL8	Drobný majetek - nadpis uživatelsky definovatelné položky	Dodavatel	Volný text	M

Úloha	Parametr	Význam	Příklad	Formát	SET
051	MJDPOL9	Drobný majetek - nadpis uživatelsky definovatelné položky	Výrobce	Volný text	M
051	MJDPOL10	Drobný majetek - nadpis uživatelsky definovatelné položky	Zodpovídá	Volný text	M
051	MJDPOL11	Drobný majetek - nadpis uživatelsky definovatelné položky	Financování	Volný text	M
051	MJDPOL12	Drobný majetek - nadpis uživatelsky definovatelné položky	Rok pův. poř.	Volný text	M
051	MJDPOL13	Drobný majetek - nadpis uživatelsky definovatelné položky		Volný text	M
050	MJDVYRPR	Vytvoření vyřazovacího protokolu pro DM	A	A/N	M
050	MJDZMIC	MAJ - povolena změna inventárního čísla drobného majetku	A	A/N A=Ano každá jiná hodnota, vč. neexistence parametru =Ne	M

2.11 Režijní Objednávky

Úloha	Parametr	Význam	Příklad	Formát	SET
303	B_SPOJEN	Bankovní spojení, které se zobrazuje u objednatele v tisku ZSOBLF01 a ZSOBLF02		Název banky	M
303	C_UCTU	Číslo účtu, které se zobrazuje u objednatele v tisku ZSOBLF01 a ZSOBLF02		Číslo vlastního účtu	M
303	FORPROBJ	Název formuláře použitého pro prohlížení objednávek OBOBJPZF, ZSVYUCOB,ZSVYOB	ZSVYOB	ZSVYOB/ ZSVYUCOB/ OBOBJPZF	S
303	UCT_AKC	Jsou povoleny jen účtovací zakázky?	A	A/N	S
303	ZSBLOKOB	Objednávky – nepovolit vystavení objednávek při přečerpání rozpočtu	N	A/N	M
303	ZSROKOBJ	Měsíc, rok z data D=dodání, V..vystavení, S..sysdate se přenesse do číselné řady na pole RR, MM.	S	D/V/S	S
303	ZSVALOB	Objednávky – zapnutí kontroly na Rozpočet	A	A/N	M
303	ZS_OBREF	Předvyplnění položky REFERENT v Objednávkách (prázdné-nevyplněno, 0-uživatel, >0- jiná osoba)	0	systémový údaj, 0, interní číslo osoby	I
303	ZS_TERPL	Přednastavená "Platnost", t.j. Datum konce platnosti objednávky, formát DD.MM.RRRR	30.6.2005	DD.MM.RRRR	U

2.12 Servis - reklamace

Úloha	Parametr	Význam	Příklad	Formát	SET
108	OBRBEZOP	Běžná doba opravy. Formát: Xn, kde X..jednotka (null=den, D=den, M=měsíc, R=rok), n..počet jednotek, takže např. D30 znamená 30 dnů, 30 znamená 30 dnů, M1 = 1 měsíc atp.)	D30	Volný text	M

Úloha	Parametr	Význam	Příklad	Formát	SET
108	OBRZAKLH	Zákonná lhůta, do kdy musí být provedena oprava. Formát: Xn, kde X..jednotka (null=den, D=den, M=měsíc, R=rok), n..počet jednotek, takže např. D30 znamená 30 dnů, 30 znamená 30 dnů, M1 = 1 měsíc atp.)	D30	Volný text	M

2.13 WebMailer

Úloha	Parametr	Význam	Příklad	Formát	SET
951	ADM_MAIL	E-Mail adresa administrátora WebMailera	jcipin@bbm.cz	e-mail adresa	S
951	CHARSET	Znaková sada, ve které je provozován listener.	Windows-1250	Text	S
951	FONTSIZE	Velikost písma výstupních sestav WebMailera	+0	+4,+3,+2,+1,+0, -1,-2,-3	S
951	HTTP_REF	Reference pro připojení k WebMailera	http://webfis1.cvut.cz	Text	S
951	PUBL_DAD	Database access descriptor pro veřejné připojení	/pls/WebMailer	Text	S
951	QJOB_LIM	Limit počtu obsluhovaných požadavků	999	Přirozené číslo	S
951	RCP_VERI	Verifikovat existenci E-mail adresy příjemce zpráv	N	A/N	S
951	SMTP_IP	IP Adresa SMTP poštovního serveru	bbm1.bbm.cz	Text	S
951	SMTP_PO	Port SMTP poštovního serveru	25	Přirozené číslo	S
951	SND_MAIL	E-Mail adresa odesílatele zpráv	jcipin@bbm.cz	e-mail adresa	S